Нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Win+E – откроется проводник, далее вставляем этот путь и жмём ввод:

«Панель управления\Все элементы панели управления\Звук»

После открытия, нажать на вкладку «Запись»



Первым делом нужно активировать нужный, подключенный микрофон, т.е. ОТКЛЮЧИТЬ микрофон, встроенный в ноутбук или веб-камеру! И далее настраивать нужный микрофон - навести на него курсор и правой кнопкой мыши, выбрать папку «Свойства»



Во вкладке «Дополнительно», в графе «Формат по умолчанию» нужно выбрать формат 16 или 24 бит с частотой 48000 Гц. Ставить другие форматы не нужно. Для сохранения, нажать кнопку «Применить»

🔮 Свойства: Микрофон	×
Общане Прослушать Уровые Дополнительно	
Control (Acceleration (Acceleration)	
Формат по умолчанию	
Выберите разрядность и частоту дискретизации д использования в общем режиме.	un .
1 канал, 16 бит, 48000 Гц (Диск DVD)	*
Монопольный режим	
Разрешить приложениям использовать устро	йство в монопольном режиме
Предоставить приоритет приложениям моног	ального ражима
Дополнительные средства обработки сигнала	
Обеспечивает дополнительную обработку сигна	па на звуковом устройстве
Включить дополнительные средства звука	
По умолчанию	
	Dr. Dr. Druger
	ОК Отнена Прининать

Для того, чтобы услышать звук микрофона в режиме реального времени, нужно перейти во вкладку «Прослушать» ; нажать галочку «Прослушать с

данного устройства» можно выбрать, куда будет выводиться звук. И нажать кнопку «Применить»

🚽 Свойства: Микрофон	×
Общие Прослушать Уровни Дополнительно	
Этот разъем Микрофон позволяет подключать плеер или другие устройства для прослушивания музыки. При подключении микрофона могут возникнуть помеки.	
u ⇒ QI	
🛃 Прослушивать с данного устройства	
Воспроизводить с данного устройства:	
Устройство воспроизведения по умолчанию	
Управление питанием	
 Продолжать работу при переходе на питание от аккумулятора 	
О Автоматически отключать для экономии электроэнергии	
	v
OK	Отнена Приненить

Во вкладке «Уровни» можно вручную настраивать громкость микрофона под себя. Для подтверждения изменений, также нужно нажать кнопку «Применить»

Свойства:	Микрофон					×
Эбщие Просл	ушать Уровн	и Дополния	гельно			
Микрофон			-			
			52			
				OK	Отнена	Примениты